

Lazy Day Lace Shawl *Patron original de Mary Keenan - Traduction française par Louise Robert pour Biscotte & Cie inc.*

Voici un châle qui se tricote en aussi peu que 24 heures et dont la simplicité vous permet de le réaliser pendant que vous écoutez la télévision ou que vous discutez avec des amis ! Dans la taille illustrée, il s'agit d'un cadeau parfait pour vous-même ou une amie qui voudrait le porter en écharpe, en petite cape ou même noué autour de la taille. Un second écheveau vous permet de tricoter la version longue qui vous enveloppera agréablement en toutes occasions.



Matériel

1 écheveau de Twisted Fiber Art 'Playful', 100% laine merino superwash, (échantillon en couleur Weimaraner, utilisé jusqu'à 350 verges)
Bouton 2 cm (3/4")

Aiguille circulaire 4.0mm, 100cm

Échantillon

En point dentelle: 16 m, 32 rangs = 10cm

Abréviations

end: endroit **2end.ens**: Tricoter 2 mailles endroit ensemble (diminution) **env**: envers **pm/gm** – placer un marqueur/glisser un marqueur **TD** – : torsade à droite – ignorer la maille suivante sur l'aiguille de gauche, tricoter la deuxième maille de l'aiguille gauche en la piquant devant le travail puis tricotez ensuite la m précédente. **ss** – surjet simple (glisser une maille, tricoter une maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (diminution) **m**:maille **j.** – jetée (augmentation)

Directions

Monter 6 mailles avec les aiguilles 4mm

Rang préparatoire 1 env, 1 end, 2 env, 1 end, 1 env

Rang 1: (endroit) 1 env, 1 end, 1 jeté, 2 end, 1 jeté, 1 end, 1 env – 8 mailles

Rang 2: 1 env, 1 end, P4, 1 end, 1 env

Rang 3: 1 env, 1 end, 1 jeté, 1 end, 1 jeté, TD, 1 jeté, 1 end, 1 jeté, 1 end, 1 env – 12 mailles

Rang 4: 1 env, 1 end, P8, 1 end, 1 env

Rang 5: 1 env, 1 end, 1 jeté, 3 end, 1 jeté, 2 end, 1 jeté, 3 end, 1 jeté, 1 end, 1 env – 16 mailles

Rang 6: 1 env, 1 end, 12 env, 1 end, 1 env

Point dentelle

Rang 1: (endroit) 1 env, 1 end, 1 jeté, 1 end, [pm] 1 end, 1 ss, 1 jeté, 1 end [pm], 1 jeté, TD, 1 jeté [pm*] 1 end, 1 jeté, 2 end.ens, 1 end [pm], 1 end, 1 jeté, 1 end, 1 env – 20 mailles (* ce marqueur sera difficile à placer : 1 jeté, 1 end, remettre ensuite la maille end sur l'aiguille gauche, placer le marqueur et remettre la maille glissée sur l'aiguille droite)

Rangs 2, 4, 6: 1 env, 1 end, env jusqu'aux 2 dernières mailles, 1 end, 1 env

Rang 3: 1 env, 1 end, 1 jeté, 2 end, [gm] 1 end, 1 ss, 1 jeté, 1 end [gm], 1 end, 1 jeté, 2 end, 1 jeté, 1 end [gm] 1 end, 1 jeté, 2 end.ens, 1 end [gm], 2 end, 1 jeté, 1 end, 1 env – 24 mailles

Rang 5: 1 env, 1 end, 1 jeté, 3 end [gm] 1 end, 1 ss, 1 jeté, 1 end [gm], 2 end, 1 jeté, TD, 1 jeté, 2 end [gm] 1 end, 1 jeté, 2 end.ens, 1 end [gm], 3 end, 1 jeté, 1 end, 1 env – 28 mailles

Rang 7: 1 env, 1 end, 1 jeté, 4 end [gm] 1 end, 1 ss, 1 jeté, 1 end [gm], 3 end, 1 jeté, 2 end, 1 jeté, 3 end [gm] 1 end, 1 jeté, 2 end.ens, 1 end [gm], 4 end, 1 jeté, 1 end, 1 env – 32 mailles

Rang 8: Enlever les marqueurs lorsque vous en avez l'occasion, 1 env, end jusqu'au premier et second marqueur, 4 end, 2 env, 4 end jusqu'au troisième marqueur, end jusqu'au quatrième marqueur, end jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, 1 env

Point dentelle à répéter par la suite

Rang 1: (endroit) 1 env, 1 end, 1 jeté, 1 end, [pm] *1 end, 1 ss, 1 jeté, 1 end; répéter de * jusqu'aux 2 mailles end centrales [pm], 1 jeté, TD, 1 jeté [pm] **1 end, 1 jeté, 2 end.ens, 1 end; répéter de ** jusqu'aux dernières 3 mailles [pm], 1 end, 1 jeté, 1 end, 1 env



Rangs 2, 4, 6: 1 env, 1 end, env jusqu'aux 2 dernières mailles, 1 end, 1 env

Rang 3: 1 env, 1 end, 1 jeté, 2 end, [gm] *1 end, 1 ss, 1 jeté, 1 end; répéter de * jusqu'au marqueur, [gm] 1 end, 1 jeté, 2 end, 1 jeté, 1 end, [gm] **1 end, 1 jeté, 2 end.ens, 1 end; répéter de ** jusqu'au marqueur, [gm] 2 end, 1 jeté, 1 end, 1 env

Rang 5: 1 env, 1 end, 1 jeté, 3 end [gm] *1 end, 1 ss, 1 jeté, 1 end; répéter de * jusqu'au marqueur, [gm], 2 end, 1 jeté, TD, 1 jeté, 2 end [gm] **1 end, 1 jeté, 2 end.ens, 1 end; répéter de ** jusqu'au marqueur, [gm], 3 end, 1 jeté, 1 end, 1 env

Rang 7: 1 env, 1 end, 1 jeté, 4 end [gm] *1 end, 1 ss, 1 jeté, 1 end; répéter de * jusqu'au marqueur, [gm], 3 end, 1 jeté, 2 end, 1 jeté, 3 end [gm] **1 end, 1 jeté, 2 end.ens, 1 end; répéter de ** jusqu'au marqueur, [gm], 4 end, 1 jeté, 1 end, 1 env

Rang 8: Enlever les marqueurs lorsque vous en avez l'occasion, 1 env, end jusqu'au premier marqueur (enlever le marqueur), end jusqu'au second marqueur (enlever le marqueur), 4 end, 2 env, 4 end (enlever le marqueur), end jusqu'au prochain marqueur et le retirer, end jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, 1 env

Répéter ces 8 rangs jusqu'à l'obtention de 238 mailles sur l'aiguille (<14 répétitions); terminer avec le rang 7.

Bordure

Rang préparatoire *1 env, 1 end; répéter de * jusqu'au second marqueur (tout en retirant le premier marqueur) et tricoter 3 mailles comme elles se présentent pour poursuivre la séquence *1 env 1 end*. Poursuivre avec 4 env, et continuer avec la séquence *1 end, 1 env* jusqu'à la fin tout en retirant les marqueurs lorsque vous en avez l'occasion.

Rang 1: *1 env, 1 end; répéter de* jusqu'aux 4 mailles end centrales (qui ont été tricotées envers au rang précédent). 1 env, TD, 1 env; continuer 1 end, 1 env jusqu'à la fin

Rang 2: Rabattre les mailles

Finition

Bloquer en mouillant et en étirant le châle jusqu'à 125 cm (62.5 cm de chaque côté de la torsade centrale) et 62.5 cm du milieu jusqu'à la pointe. Sécher à plat.

Coudre le bouton sur le côté gauche du châle, à environ 24 cm du centre vers le haut de la pointe (rang de montage) ou à l'endroit désiré selon la taille de la personne qui portera le châle. Pour fermer le châle, glisser le bouton à l'intérieur d'un point ajouré du côté opposé.

